


04. August 2021

Automatische Erzeugung von Ansichtsfenster ausschalten


Beim Erzeugen eines neuen Layouts erzeugt AutoCAD automatisch auch immer ein Ansichtsfenster, welches üblicherweise den Inhalt des Modelbereichs anzeigt.




Ansicht eines Layouts mit einem Standard-Ansichtsfenster

Diese automatische Erzeugung des Ansichtsfensters kann unter Umständen nicht gewünscht sein. Das so erzeugte Layout wird sehr wahrscheinlich nicht die geeignete Größe und Position auf dem Layout haben. Für die weitere Arbeit müsste das Ansichtsfenster also verschoben und/oder in der Größe geändert oder schlichtweg gelöscht und neu erzeugt werden.

Die automatische Erzeugung des Ansichtsfensters kann über die **OPTIONEN** im Reiter **Anzeige** in der Gruppe **Layout-Elemente** ein- und ausgeschaltet werden:



Aufrufen der Optionen




Ansicht der

Anzeige-Optionen

Alternativ kann auch im Modelbereich der Befehl **LAYOUTCREATEVIEWPORT** gestartet werden. Dort kann als Befehlsoption **EIN** oder **AUS** gewählt werden. Dieses entspricht dem Schalter im Optionen-Dialog (siehe oben).

Wenn die Option **Ansichtsfenster in neuen Layouts erstellen** ausgeschaltet ist, dann wird kein Ansichtsfenster bei der Erstellung eines neuen Layouts erzeugt:



Neues Layout ohne Ansichtsfenster



Über den Autor

Jens Mueller ist der Erfinder und Cheftwickler von **AutoSTAGE**, der CAD-Anwendung für die Planung von Messen- und Veranstaltungen auf AutoCAD-Basis. Zuvor hat er als Fachplaner, technischer Leiter, Licht-Operator und Beleuchter für optimales Licht auf den Bühnen dieser Welt gesorgt. Neben seiner kreativen

Entwicklerarbeit verweist er gerne mit der Familie, macht Sport oder entspannt beim Lesen.
